




Tutoriel d'activation des mises à jour

MX808


DS808


Tutoriel d'activation des mises à jour MX808 – DS808

Étape 1 : Lancer l'application « MaxiCheck »




Étape 2 : Un message s'affiche, cliquez sur « d'accord »



Étape 3 : Sélectionnez « Paramètres »


Étape 4 : Ensuite cliquez sur « Sujet » pour afficher le numéro de série ainsi que le mot de passe. Ensuite pour accéder à l'activation des mises à jour, veuillez envoyer **votre mot de passe** ainsi que **votre numéro de série** à l'adresse : activation@autel-france.fr




Étape 5 : Connectez votre outil à votre réseau wifi, pour cela il faut aller dans « configuration du système »




Étape 6 : Ensuite « Wi-Fi », mettre sur « oui » puis cherchez votre Wi-Fi






Étape 7 : Pour finaliser votre connexion, entrez votre mot de passe qui se situe sous votre box afin de pouvoir télécharger les prochaines mises à jour




Étape 8 : Un mail vous sera envoyé lorsque l'activation sera faite (sous 24h). Puis vous allez pouvoir lancer les différentes mises à jour. Retournez sur l'application « MaxiCheck »




Étape 9 : Vous voyez une icône « MàJ » avec maintenant la notification des mises à jour à faire.


Allez sur l'application « MàJ »




Étape 10 : Dans la fenêtre qui apparaît, cochez « montrer une fois » et cliquez sur « D'accord »




Étape 11 : Lancez la mise à jour « OS » et patientez jusqu'à la fin du téléchargement. A la fin du téléchargement, la tablette va redémarrer, une fois redémarrée, retournez dans l'application « MaxiCheck » puis dans « MàJ »




Étape 12 : Lancez la Maj « System Program » une fois la précédente terminée**Étape 13 : Une fois le « system program » installé, lancez la mise à jour « AutoVIN »**

Étape 14 : Validez le message une fois les mises à jour faites, l'application va se relancer d'elle-même.




Étape 15 : Maintenant il suffit de lancer la totalité des petites mises à jour en cliquant en haut à gauche sur « tout mettre à jour » et attendre la fin des MàJ. (La durée dépend de votre connexion internet)



Étape 16 : Mise à jour du Firmware pour l'outil, se rendre dans l'application « MaxiCheck » puis dans « Paramètres » & cliquez sur « Firmware »



Étape 17 : Ensuite connectez le câble OBD2 fourni avec la valise à la prise diagnostic de votre véhicule




Étape 18 : Vous observez à côté de « Firmware », « connecté », ensuite il suffit de lancer la mise à jour en cliquant sur « mettre à jour » une fois qu'il apparaît



Étape 19 : Une fois la mise à jour lancée, patientez jusqu'à ce que la barre de chargement soit entièrement remplie comme sur l'image suivante **ET SURTOUT NE PAS DEBRANCHER LE CÂBLE !!!!**



Étape 20 : Une fois la mise à jour faite, vous pouvez profiter pleinement de votre outil enfin prêt à l'emploi et à jour !



Vous pouvez enfin accéder aux différents diagnostics en français de votre outil.

Autel France

*61 rue Ampère
68000 COLMAR*

J 09 79 98 01 69

www.autel-france.com

E-mail : contact@autel-france.fr